


## Configuración Correo Corporativo en Android

### Paso Uno

Inicie su aplicación de correo electrónico y escriba su **dirección de correo** y contraseña, **después elige la opción configuración manual.**



Configurar correo

Puede configurar cuentas de correo fácilmente.

pedrosilva@servidor.com

.....

Mostrar contraseña

Enviar correo desde cuenta predeterminada

Config. manual    Siguiente

### Paso Dos

Elija el tipo de cuenta **POP3**.



Añadir cuenta de correo

¿Qué tipo de cuenta?

Cuenta POP3

Cuenta IMAP

Microsoft Exchange ActiveSync

## Paso Tres

Escriba sus datos como en la siguiente imagen:

Configuración del servidor entra..

Dirección de correo  
pedrosilva@servidor.com

Nombre de usuario  
pedrosilva@servidor.com

Contraseña  
.....

Servidor POP3  
mail.servidor.com

Tipo de seguridad  
Ninguno

Puerto  
110

Eliminar correo del servidor  
Nunca

Siguiete

## Paso Cuatro

Escriba sus datos como en la siguiente imagen:

Configuración del servidor salie..

Servidor SMTP  
mail.servidor.com

Tipo de seguridad  
Ninguno

Puerto  
587

Solicitar inicio de sesión

Nombre de usuario  
pedrosilva@servidor.com

Contraseña  
.....

Siguiete

## Paso Cinco

Utilice la programación de sincronización para elegir la frecuencia con que su aplicación busca correo nuevo. También debe dejar seleccionadas las opciones de Sincronizar y Notificar Llegada de correo.

*Si la opción de Horario pico está disponible dejarla igual.*

Opciones de cuenta

Programación de sincronización  
Cada 15 minutos

Horario pico  
Cada 15 minutos

Sincronizar Correo

Notificar Llegada de Correo

Siguiete

## Paso Seis

Dé un nombre a su cuenta y seleccione el nombre que desea que aparezca en su correo.

Configurar correo

Su cuenta se ha configurado y está lista para recibir correo

Dar nombre a esta cuenta (opcional)

pedrosilva@servidor.com

Su nombre (aparece en mensajes salientes)

Pedro Silva

Realiz.