


Cómo configurar correos en Outlook 2013

Si es la primera vez que abre Outlook desde su instalación, surgirá de inmediato una ventana que le solicitará que configure una cuenta de correo electrónico. Di que sí y haga clic en siguiente. Ahora sólo necesita leer este tutorial desde [aquí](#) *

Si no es la primera vez que abre Outlook, no surgirá ninguna ventana para configurar. Para configurar una nueva cuenta de correo electrónico haga clic en Herramientas y seleccione Cuentas:

Bandeja de entrada - sfsdfs@sdfdf.gjd - Outlook



Información de cuentas

No hay ninguna cuenta disponible. Agregue una cuenta de correo electrónico para habilitar las características adicionales.

[+ Agregar cuenta](#)



Cuenta y la configuración de redes sociales

Cambie la configuración de esta cuenta o configure más conexiones.

- Conectarse a redes sociales.



Limpieza de buzón

Administre el tamaño del buzón vaciando los elementos eliminados y archivando.

* Se abrirá una nueva ventana para **Configuración automática de la cuenta**. Seleccione la opción **Configuración manual o tipos de servidores adicionales**. Haga clic en Siguiente

Agregar cuenta

Configuración automática de la cuenta
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

¿Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez


Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

Se abrirá una nueva ventana para Elegir servicio
Seleccione la opción **POP o IMAP**
Haga clic en Siguiente



Se abrirá una nueva ventana para la configuración de cuenta POP. Le decimos cuales son los datos que usted debe colocar.

Datos de configuración del Servidor de Correo Entrante:

Nombre de Usuario: sucorreo@sudominio.com

Contraseña: uu8uWjefx8

Servidor POP3: mail.susominio.com

Tipo de Seguridad: Ninguno

Puerto: 110

Eliminar correo electrónico del servidor: Nunca o Al eliminarlo del buzón de entrada (según necesidades).

Datos de configuración del Servidor de Correo Saliente:

Servidor SMTP: mail.sudominio.com

Tipo de Seguridad: Ninguno

Puerto: 587

[X] Solicitar inicio de sesión

Nombre de Usuario: sucorreo@sudominio.com

Contraseña: uu8uWjefx8

Eliminar correo electrónico del servidor: Nunca o Al eliminarlo del buzón de entrada (según necesidades).

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:
 Nuevo archivo de datos de Outlook
 Archivo de datos de Outlook existente

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
 Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)
 Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3):
 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Servidor de salida (SMTP):
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:

Tiempo de espera del servidor
Corto Largo 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor
 Quitar del servidor después días
 Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Haga clic en Siguiente y hay terminado.