





## Configuración para Windows Vista Mail


1.- Abre el programa. En el Menú, selecciona la sección "Herramientas" y después la opción "Cuentas...", como se muestra a continuación:




2. En la siguiente ventana selecciona "Agregar..." para comenzar la configuración de una nueva cuenta de correo:




3. En la siguiente ventana selecciona la opción "Cuenta de correo electrónico":



4. En la ventana que se muestra a continuación indica el nombre que quieres que se muestre cuando envíes un e-mail:



5. A continuación escribe el nombre de tu cuenta de correo COMPLETA:



Dirección de correo electrónico de Internet


La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes.

Dirección de correo electrónico:

Por ejemplo: alguien@microsoft.com

[¿Dónde puedo encontrar información sobre mi cuenta de correo electrónico?](#)

6. El nombre del servidor entrante y saliente son mail.tudominio.com, ten en cuenta que debes marcar la casilla "El servidor de salida requiere autenticación" como se puede ver a continuación":



Configurar servidores de correo electrónico

Tipo de servidor de correo electrónico entrante:


Servidor de correo entrante (POP3 o IMAP):

Nombre del servidor de correo saliente (SMTP):

El servidor de salida requiere autenticación

[¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)

7. En la siguiente ventana indicaremos como nombre de usuario la cuenta de correo COMPLETA y la contraseña de ésta:



Inicio de sesión del correo de Internet

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.


Nombre de usuario de correo electrónico: micuenta@dominio.com

Contraseña: ●●●●●●

Recordar contraseña

Siguiente Cancelar

8. Tras finalizar accede a las propiedades de la nueva cuenta creada:



Cuentas de Internet

Configure cuentas de correo nuevas o suscripciones a grupos de noticias haciendo clic en Agregar. Para realizar cambios, exportar o quitar una cuenta o suscripción, primero debe seleccionarla.

Correo

- mail.dominio.com (predeterminado)  
micuenta@dominio.com

Noticias


- Comunidades de Microsoft (predeterminado)

Servicio de directorio

Propiedades

Agregar...  
Quitar  
Establecer como predeterminada  
Importar...  
Exportar...  
Establecer orden...  
Cerrar

9. En la pestaña "opciones avanzadas" debes indicar como puerto del correo saliente el 587:



Propiedades de mail.dominio.com

General Servidores Conexión Seguridad Opciones avanzadas

Números de puerto del servidor

Correo saliente (SMTP): 587 Usar predeterminado

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Correo entrante (POP3): 110

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Enviar

Separar mensajes que ocupen más de 60 KB

Entrega

Mantener una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después de 5 día(s)

Quitar del servidor al eliminar de "Elementos eliminados"

Aceptar Cancelar Aplicar

Finalmente pinchamos en **ACEPTAR** todo y ya hemos terminado de configurar nuestra cuenta.